Настройка Локальной сети

Эта инструкция — самый простой способ настроить услугу «Локальная сеть». Если вы сменили устройство, или не можете получить настройки — переподключитесь к интернету и попробуйте еще раз. Автонастройка работает только при положительном балансе.

Если после выполнения всех пунктов данной инструкции воспользоваться услугой не удается, настраивайте <u>по инструкции вручную</u>.

Если ранее вы уже настраивали локальную сеть, то перед вводом настроек заново (к примеру, при подключении услуги по новому адресу) необходимо сбросить в операционной системе устаревшие постоянные маршруты. Для очистки таблицы маршрутов необходимо в командной строке (меню «Пуск» → «Программы» → «Стандартные» → «Командная строка») выполнить **route -f**, после чего перезагрузить компьютер Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Панель Управления»



На панели управления выберите «Сеть и подключения к Интернету»



Далее выберите «Сетевые подключения»

После того как открылось окно, найдите «Подключение по локальной сети», нажмите на нем правой кнопкой мыши и в появившемся меню, выберите «Свойства»

В этом окне выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)», нажмите кнопку «Свойства»

- Подключение по локальной сети - свойст	ва ?
Общие Дополнительно	
Подключение через:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	астроить
Компоненты, используемые этим подключением:	
🗹 🖳 Клиент для сетей Microsoft	
🛛 🗹 🚚 Служба доступа к файлам и принтерам сете	эй Microsoft
🗹 🚚 Планировщик пакетов QoS	
🗹 🐨 Протокол Интернета (TCP/IP)	
Установить Удалить Описание Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобал сетей, обеспечивающий связь между различным взаимодействующими сетями.	жойства пьных 1и
 При подключении вывести значок в области ув Уведомлять при ограниченном или отсутствую. подключении 	едомлений цем
ОК	Отмена

В появившемся окне укажите: «Получить IP адрес автоматически». Чуть ниже укажите «Получить адрес DNS-сервера автоматически» и нажмите «Ok» в этом и предыдущем окне.

бщие	Альтернативная н	конфигура	ция		
Парам поддер IP мож	етры IP могут назн живает эту возмо: «но получить у сете	начаться ан жность. В г вого адми	этоматиче противном нистратор	ски, ес 1 случа а.	сли сеть е параметры
⊙ П	олучить IP-адрес a	втоматиче	ски		
ОИ	спользовать следу	јющий IP-а	арес: —		
IP-a	дрес:				
Mac	ка подсети:		+	+1	-
Осн	овной шлюз:			1	
⊙п	олучить адрес DNS	-сервера а	автоматич	ески	
ОИ	спользовать следу	ющие адро	eca DNS-c	ервера	ов:
Пре	дпочитаемый DNS	сервер:			
Аль	гернативный DNS-	сервер:	+		
				(Дополнительно.

Настройка завершена. Теперь, в случае успешной настройки, <u>можно приступить</u> к установке программы для файлового обмена в локальной сети.